

Accountbeheer

Gedetailleerde uitwerking

Inhoud

1.	Accountbeheer justitiabelen	3
2.	Accountbeheer medewerkers	3
3.	Autorisaties.....	3

1. Accountbeheer justitiabelen

In eerste instantie wil DJI een systeem waarin het accountbeheer van de justitiabele is meegenomen.

Elke justitiabele die door middel van de import van het Rekening Courant (RC) bestand in het systeem komt, krijgt op basis hiervan een account. De justitiabelen in het RC-bestand worden geïdentificeerd d.m.v. een uniek DJI-nummer. Dat wordt tevens het loginID. Elk nieuw account krijgt een standaard pincode van 5 cijfers. Deze code dient bij eerste keer inloggen verplicht gewijzigd te worden.

Wanneer een justitiabele niet meer in het bestand zit moet het account worden disabled. Mogelijk wordt de justitiabele overgeplaatst en komt hij in import van het RC-bestand terug. Als dat het geval is, zal het account weer enabled moeten worden. Indien een justitiabele 7 dagen op rij disabled is, dient het account te worden verwijderd. De bestelgeschiedenis van de justitiabele moet wel bewaard blijven.

In het bestand staan ook de locatiegegevens van de justitiabele. Indien die wijzigen, zal dat ook in het systeem gewijzigd moeten worden. Indien deze bekend waren, maar in een volgende import leeg is, worden de laatst bekende gegevens gebruikt.

In de toekomst wil DJI een federatieve service inrichten voor de accounts van justitiabelen en de locatie uit de bronsystemen halen d.m.v. API's.

2. Accountbeheer medewerkers

De loginaccounts voor medewerkers in het systeem worden beheerd via de identity & accesmanagement tool SmartAIM, op basis van OpenID.

Medewerkers loggen vervolgens in via JustID. Voor meer info over JustID, zie: [Federatieve service | Producten- en dienstencatalogus | Justitiële Informatiedienst](#)

3. Autorisaties

Binnen de processen zijn verschillende rollen gedefinieerd. Dit zijn:

- Justitiabele Besteller
- Justitiabele Verzamelaar
- Justitiabele Controleur
- Justitiabele Logistiek medewerker
- Medewerker PI
- Medewerker DC
- Serviceorganisatie
- Functioneel Beheer
- (plv.) Hoofd Arbeid

De rol 'Justitiabele besteller' wordt aan alle justitiabelen toegekend.

De overige justitiabele rollen dienen dynamisch toegewezen te kunnen worden door de medewerkers DC. Het kan dus zijn dat een justitiabele vandaag een verzamelaar is en morgen een controleur. Het moet mogelijk zijn bepaalde rollen niet tegelijk toe te kunnen wijzen.

De medewerkerrollen zullen op basis van attributen binnen SmartAIM RBAC worden toegekend.